



### **Update de software Viva Q8 (Android 4.4.2 Kit Kat 08.04.2014)**



### **Update valabil pentru tabletele Viva Q8 cu:**

1. SN VQP de la 113044161 pana la 113046685
2. SN Q8PGB de la 113046686 pana la 113047695
3. SN VQPP de la 140142568 pana la 140142767

Printre beneficiile update-ului se numără:

- interfață mai prietenoasă (icon-uri noi, sistem de widget-uri îmbunătățit, tranziție mai fluentă între ecrane)
- multitasking mai rapid
- editor de imagine îmbunătățit
- consum redus de memorie
- funcționare mai bună a tehnologiei wireless display
- tastatură cu funcții noi (zeci de emoticoane Emoji pentru comunicarea pe rețelele de socializare)
- player audio îmbunătățit (previzualizare album în lock-screen)
- buton dedicat de screenshot
- cloud printing
- immersive mode (poți rula mai multe aplicații în mod Full Screen)




**ATENȚIE! Bateria tabletei trebuie sa fie complet incarcata in momentul initierii procedurii!**




**ATENȚIE!** Sub nici o forma sa nu intrerupeti operatiunea de actualizare. Actualizarea de soft este o operatiune care se realizeaza pe propria raspundere urmand cu exactitate pasii prezentati mai jos.

**Pentru a upgrada software-ul de pe tableta dumneavoastra Viva Q8 (Android 4.4.2 Kit Kat/08.04.2014) este necesar sa realizati urmatorii pasi:**


1. Se descarca arhiva Update\_\_VivaQ8\_4.4\_08.04.2014.
2. Se dezarchiveaza, rezultand un folder cu un fisier installer si un fisier IMG.
3. Se lanseaza installer-ul PhoenixSuitPacket\_v1.0.6.




4. Se continua instalarea apasand next.




5. In noua fereastră aparuta se apasa din nou next .




6. Va incepe instalarea.




7. Va apare o fereastră care va cere instalarea unui driver.



8. Se apasa next si se instaleaza driver-ul. In cazul in care utilizati Windows 7, driver-ul se va instala automat. Dupa instalarea driver-ului se va finaliza instalarea aplicatiei.




9. Se deschide aplicatia PhoenixSuit ( se creeaza in mod automat shortcut pe desktop) si se apasa icon-ul Firmware. In continuare se apasa icon-ul Image.



10. In fereastra nou aparuta se va selecta fisierul IMG Update\_VivaQ8\_4.4.\_08.04.2014.





11. Se conecteaza cablul USB la calculator, dupa care cu tableta oprita se va apasa tasta Home (pentru tabletele fara tasta Home se va apasa tasta Volum-Minus) si in acelasi timp se introduce mufa micro USB in tableta. Se va mentine apasata tasta Home sau Volum-Minus si in acelasi timp se va apasa succesiv tasta Power pana la aparitia unei ferestre care cere instalarea unui driver.




12. In fereastra nou aparuta se va selecta fisierul IMG Update\_VivaQ8\_4.4\_08.04.2014.


13. Se conecteaza cablul USB la calculator, dupa care cu tableta oprita se va apasa tasta Home si in acelasi timp se introduce mufa micro USB in tableta. Se va mentine apasata tasta Home si in acelasi timp se va apasa succesiv tasta Power pana la aparitia unei ferestre care cere instalarea unui driver.




14. Se apasa next, iar driver-ul se va instala automat.




15. După aceasta va apărea mesajul din imaginea de mai jos. Se confirmă prin apăsarea icon-ului Yes.



16. Procedura de update va incepe in mod automat si va fi indicata printr-o bara de stare.



17. Finalizarea va fi indicata pe ecran conform mesajului din imaginea de mai jos.



Felicitari, ati efectuat cu succes operatiunea de upgradare!



ATENTIE!! Prima pornire a tabletei dureaza mai mult decat o secventa normala de boot .